

# SSL-VPN の接続設定

## (SonicWall Mobile Connect for Windows10)

SSL-VPN に接続するには、東北大学全学統合認証システムのサブ ID とサブ ID パスワードが必要です。

### 【リモートアクセスサービスと認証システムについて】


リモートアクセスサービス（以下「本サービス」）は東北大学全学統合電子認証システム（以下「認証システム」）のサブ ID とサブ ID パスワードをアカウントとして認証を行います。

本サービスを利用するには、あらかじめ認証システムにサブ ID とサブ ID パスワードを登録する必要があります。登録方法は、最後のページの「問い合わせ」をご覧ください。

また、サブ ID とサブ ID パスワードを登録してから本サービスが利用できるまで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### 【SonicWall Mobile Connect のインストールから初回接続までの手順】

1. 「スタート」ボタンから「ストア」を開きます。




2. 「SonicWall Mobile Connect」を検索します。


3. SonicWall Mobile Connect アプリのページで「購入」をクリックします。




4. SonicWall Mobile Connect アプリのインストール終了後「起動」をクリックします。



5. SonicWall Mobile Connect が起動したら「Manage」をクリックします。



6.図のメッセージが表示された場合は「OK」をクリックします。



7.VPN の設定画面が表示されるので「VPN 接続を追加する」をクリックします。



8.設定画面で表のように入力し、「保存」をクリックします。

設定

### VPN 接続を追加する

VPN プロバイダー  
SonicWall Mobile Connect

接続名  
SSL-VPN

サーバー名またはアドレス  
vpn2.tohoku.ac.jp

サインイン情報の種類  
ユーザー名とパスワード

ユーザー名 (オプション)

保存 キャンセル

項目名	設定値
VPN プロバイダー	SonicWall Mobile Connect
接続名	任意
サーバー名またはアドレス	vpn2.tohoku.ac.jp
サインイン情報の種類	(設定不可)
ユーザー名 (オプション)	(設定不可)
パスワード (オプション)	(設定不可)
サインイン情報を保存する	チェック


9.設定した接続名が追加されたことを確認し、「接続」をクリックします。



10.ログイン先に「Tohoku」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。



11. 資格情報の入力画面が表示されるので、サブ ID およびパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。



12. 「接続済み」と表示されれば完了です。



## 【2回目以降の接続方法】

1.いずれかの方法で VPN 設定画面を表示します。

手順 1：通知領域のネットワークアイコンをクリックし、作成した「接続名」をクリックします。。




※通知領域のネットワークアイコン

有線接続時：

無線接続時：

手順 2：「Windows の設定」←「ネットワークとインターネット」→「VPN」をクリックします。



2.以降は初回接続時の項 8～に従って実施してください。



## 【接続切断方法】

1. VPN 設定画面を表示し、「切断」をクリックします。



【お問い合わせ】

本サービス及び認証システムについてのお問い合わせ先は以下のとおりです。

・ リモートアクセスについて

情報シナジー機構情報基盤運用室ネットワークグループ（情報部情報基盤課ネットワーク係）

Mail:tains(at)tains.tohoku.ac.jp

※(at)を@に読み替えて下さい。

・ 認証システムについて

情報シナジー機構情報基盤運用室共通基盤システムグループ（情報部情報推進課）

（東北大学統合電子認証システムの URL）

<http://www.bureau.tohoku.ac.jp/auth/index.html>