

L2TP VPNの接続設定

L2TP VPNに接続するには、東北大学全学統合認証システムのサブIDとサブIDパスワードが必要です。

【リモートアクセスサービスと認証システムについて】

リモートアクセスサービス(以下「本サービス」)は東北大学全学統合電子認証システム(以下「認証システム」)のサブ ID とサブIDパスワードをアカウントとして認証を行います。


本サービスを利用するには、あらかじめ認証システムにサブIDとサブIDパスワードを登録する必要があります。

登録方法は、最後のページの「問い合わせ」をご覧ください。

また、サブIDとサブIDパスワードを登録してから本サービスが利用できるまで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【L2TP VPNのセットアップ手順】

1. 「設定」の中にあるネットワーク関連の中から「VPN」を開いて「追加」を選択してください。



2. 設定入力画面の各項目に選択または入力し、「保存」を選択します。



項目名	設定値
名前	任意(マニュアルではTAINS L2TP)
VPNのタイプ	L2TP/IPSec PSK
サーバアドレス	tuvpn.tohoku.ac.jp
IPSec事前共有鍵	vpnipsec

3. 作成した「TAINS L2TP」を選択します。



4. ユーザー名とパスワードを入力し「接続」を選択します。



項目名	設定値
ユーザー名	サブID
パスワード	サブIDパスワード

5. 接続先の状態が「接続済み」と表示されれば、接続手順終了となります。

【お問い合わせ】

本サービス及び認証システムについてのお問い合わせ先は以下のとおりです。

・リモートアクセスについて

情報シナジー機構情報基盤運用室ネットワークグループ(情報部情報基盤課ネットワーク係)

Mail:tains(at)tains.tohoku.ac.jp

※(at)を@に読み替えて下さい。

・認証システムについて

情報シナジー機構情報基盤運用室共通基盤システムグループ(情報部情報推進課)

(東北大学統合電子認証システムのURL)

<http://www.bureau.tohoku.ac.jp/auth/>