

SSTP VPN の接続設定

SSTP VPN に接続するには、東北大学全学統合認証システムのサブ ID とサブ ID パスワードが必要です。


【リモートアクセスサービスと認証システムについて】

リモートアクセスサービス（以下「本サービス」）は東北大学全学統合電子認証システム（以下「認証システム」）のサブ ID とサブ ID パスワードをアカウントとして認証を行います。

本サービスを利用するには、あらかじめ認証システムにサブ ID とサブ ID パスワードを登録する必要があります。登録方法は、最後のページの「問い合わせ」をご覧ください。

また、サブ ID とサブ ID パスワードを登録してから本サービスが利用できるまで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【SSTP VPN のセットアップ手順】

1. 画面下にある Windows アイコンから「設定」  をクリックし、設定画面の中の「ネットワークとインターネット」を選択し「VPN」をクリックします。



2. 「VPN を追加する」をクリックします。

ネットワークとインターネット > VPN

VPN 接続 VPN を追加

すべての VPN 接続向け詳細設定

従量制課金接続経由での VPN を許可 オン

ローミング中の VPN を許可 オン

[ヘルプを表示](#)

[フィードバックの送信](#)

3. 設定入力画面の各項目に選択または入力し、「保存」をクリックします。

VPN接続を追加

VPN プロバイダー
Windows (ビルトイン) ▼

接続名
[]

サーバー名またはアドレス
[]

VPN の種類
自動 ▼

サインイン情報の種類
ユーザー名とパスワード ▼



ユーザー名 (オプション)
[]

パスワード (オプション)
[]


保存 キャンセル

項目名	設定値
VPNプロバイダー	Windows (ビルドイン)
接続名	任意 (マニュアルでは TAINS SSTP)
サーバ名またはアドレス	tuvpn.tohoku.ac.jp
VPNの種類	Secure Socket トンネリング プロトコル(SSTP)
サインイン情報の種類	ユーザー名とパスワード
ユーザー名 (オプション)	サブ ID
パスワード (オプション)	サブ ID パスワード


4. デスクトップのスタートメニューをクリックし、「検索するには、ここに入力します」の部分へ「ネットワーク接続の表示」と入力します。検索の結果として表示された「ネットワーク接続の表示」をクリックします。




5. 「TAINS SSTP」をクリックを右クリックし、プロパティを選択します。




6. 「セキュリティ」タブを選択し、赤枠の部分を選択し「OK」をクリックします。



7. 「接続」をクリックします。



8. 接続先の状態が「接続済み」と表示されれば、接続手順終了となります。




【2回目以降の接続手順】

1. 接続手順の手順 1 実施し、ネットワークとインターネット画面から VPN 項目を表示します。
2. 接続先の項目から「接続」をクリックしますと接続可能となります。

【接続切断手順】

1. 接続している項目の「切断」をクリックし、「接続済み」の表示がなくなれば切断手順終了となります。



【お問い合わせ】

本サービス及び認証システムについてのお問い合わせ先は以下のとおりです。

- ・ リモートアクセスについて
データシナジー創生機構情報基盤運用室ネットワークグループ（情報部デジタル基盤整備課ネットワーク係）
Mail:tains(at)tains.tohoku.ac.jp
※(at)を@に読み替えて下さい。
- ・ 認証システムについて
データシナジー創生機構情報基盤運用室共通基盤システムグループ（情報部デジタル変革推進課）
（東北大学統合電子認証システムの URL）
<http://www.bureau.tohoku.ac.jp/auth/>